

Инструкция по установке чат-виджета на веб-сайт

1. Добавить код перед закрывающим тегом </head>:

```
<script src="https://{{код-скрипта}}.js" async></script>
```

Исходный код возьмите в настройках канала или запросите у вашего разработчика.

2. Добавить код инициализации чат-виджета:

Место в коде, в которое необходимо добавить методы инициализации зависит от "движка" вашего фронтенда.

Если у вас SPA (Single Page Application), то виджет должен инициализироваться не в момент готовности DOM модели, а после того как сайт «отрисован».

Существует два режима работы с чат-виджетом.

1. **С передачей роли пользователя.** Это необходимо, когда вы хотите для каждой роли показывать разные стартовые меню и сценарии чат-бота.
2. **Без передачи роли пользователя.** Используйте этот режим, когда вам не важно разделение на роли на старте чат-бота.

2А. Добавьте код установки роли пользователя:

```
setWidgetRole("<<Код роли>>")
```

Примеры:

```
setWidgetRole("admin"); // Устанавливает роль администратора  
setWidgetRole("dealer"); // Устанавливает роль дилера  
setWidgetRole("employee"); // Устанавливает роль сотрудника
```

2В. Добавьте код сброса роли:

```
setWidgetRole();
```

3. Инициализируйте виджет:

```
initMetabotWidget()
```

Если вы все сделали верно, то вы увидите иконку чата в углу экрана при нажатии на которую распахивается окно чата.

Описание методов

Метод	Описание	Примеры
setWidgetRole()	<p>Метод для передачи кода роли пользователя.</p> <p>Передача кода происходит путем вызова функции с соответствующим параметром.</p> <p>Роль передается на платформу и фиксируется в атрибут лида "название" (на примере, атрибут/персона = "роль")</p>	<p>setWidgetRole(«Код роли»)</p> <p>Где код роли может принимать строковое значение, например:</p> <p>‘admin’ – администратор</p> <p>‘dealer’ – дилер</p> <p>‘employee’ – сотрудник</p>
initMetabotWidget()	<p>Функция инициализации виджета. Выполняется в самом конце.</p>	